ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Преподаватель факультета компьютерных	Академический руководитель
наук, доцент базовой кафедры «Системное	образовательной программы
программирование» ИСП ран, канд. техн.	«Программная инженерия»,
наук	канд. техн .наук
А. И. Гетьман	В. В. Шилов
<u>«»</u> 2022 г.	<u>«»</u> 2022 г.
СОГЛАСОВАНО Руководитель департамента программной инженерии, доцент факультета	
компьютерных наук, канд. экон. наук	
С. А. Лебедев	
<u>«»</u>	
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВЫДЕЛ ПОТОКОВ В ВЫСОКОСКОРОСТ	
	ТНОМ СЕТЕВОМ ТРАФИКЕ
потоков в высокоскорост	тном сетевом трафике ератора
ПОТОКОВ В ВЫСОКОСКОРОСТ Руководство опе	тном сетевом трафике ератора ДЕНИЯ
ПОТОКОВ В ВЫСОКОСКОРОСТ Руководство опе ЛИСТ УТВЕРЖД	тном сетевом трафике ератора ДЕНИЯ
ПОТОКОВ В ВЫСОКОСКОРОСТ Руководство опе ЛИСТ УТВЕРЖД	тном сетевом трафике ератора ДЕНИЯ

Москва 2022

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

УТВЕРЖДЕНО RU.17701729.05.03-01 81 01-1-ЛУ

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ ПОТОКОВ В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ СЕТЕВОМ ТРАФИКЕ

Руководство оператора

RU.17701729.05.03-01 81 01-1

Листов 15

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
нв. № подл	

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.	H	азначение программы	4
	1.1.	Назначение программы	4
	1.1.1.	Функциональное назначение	4
	1.1.2.	Эксплуатационное назначение	4
	1.2.	Состав функций программы	4
2.	y	словие выполнения программы	5
	2.1.	Состав технических средств	5
	2.2.	Состав технических средств	5
3.	B	ыполнение программы	6
	3.1.	Конфигурационный файл для модуля IPC	6
	3.2.	Конфигурационный файл для модуля Producer	7
	3.3.	Конфигурационный файл для модуля StreamSelector	
	3.4.	Конфигурационный файл для модуля PacketFilter	9
	3.5.	Конфигурационный файл для модуля FTP_Extractor	9
	3.6.	Конфигурационный файл для модуля SignalConverter	10
	3.7.	Конфигурационный файл для модуля StreamSaver	10
	3.8.	Конфигурационный файл для модуля StreamMerger	11
	3.9.	Запуск программы	11
4.	C	ообщение оператору	13
5.	П	риложение 1. Список используемой литературы	14
Л	ИСТ	РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	15

		*		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Назначение программы

1.1. Назначение программы

1.1.1. Функциональное назначение

Программный модуль позволяет выделять логически связанные потоки в сетевом трафике. Получая на вход группу потоков и предоставляя на выходе поток, состоящий из связанных потоков, пакеты которых упорядочены по временным меткам.

1.1.2. Эксплуатационное назначение

Данный программный модуль может быть использован в составе системы анализа трафика, разрабатываемой в ИСП РАН и применяться, когда нужно найти и объединить логически связанные потоки.

1.2. Состав функций программы

Программа должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- 1. Выделять логически связанные потоки на основе сигнатур;
- 2. Объединять связанные логические потоки в один поток;
- 3. Выдавать логически связанные потоки как один поток и группу других потоков, которые не связаны логически;

				10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				7.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. Условие выполнения программы

2.1. Состав технических средств

Для надежной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

- 1. Процессор Intel Core i7 с тактовой частотой не менее 3,5 Ггц;;
- 2. Не менее 8 ГБ оперативной памяти;
- 3. Не менее 20 ГБ свободного места на жестком диске;
- 4. Клавиатура и мышь;

2.2. Состав технических средств

Для нормального функционирования программы требуется компьютер, оснащенный следующими программными компонентами:

- 1. Система автоматизации сборки программного обеспечения из исходного кода CMake 3.5.1;
- 2. Установленный компилятор g++ 9.3.0;
- 3. Python версии 3.5 или выше;

		Ĭ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Выполнение программы

3.1. Конфигурационный файл для модуля IPC

```
{
  "buffers": [
      "name": "fragBuffer"
    },
      "name": "inputBuffer"
    }
 ],
"queues": [
    {
      "name": "fragQueue",
      "type": "PacketMessage"
    },
      "name": "inputQueue",
      "type": "PacketMessage"
    },
      "size": 214000,
      "name": "selectedFTPPackets",
      "type": "StreamPacket"
    },
      "size": 214000,
      "name": "streamPackets",
      "type": "StreamPacket"
    },
      "size": 214000,
      "name": "pairSignals_converter",
      "type": "PairStreamsSignalV4"
    },
      "size": 214000,
      "name": "packetMessage",
      "type": "PacketMessage"
    },
      "size": 214000,
      "name": "streamPackets2",
      "type": "StreamPacket"
```

		8		10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				7.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
},
      "size": 214000,
      "name": "signals_selector",
      "type": "SelectSignalV4"
    },
      "size": 214000,
      "name": "selectSignals merger",
      "type": "SelectSignalV4"
    },
      "size": 214000,
      "name": "pairSignals merger",
      "type": "PairStreamsSignalV4"
    }
  ],
  "tract_prefix": "",
  "name": "FTP_module_debug"
}
```

3.2. Конфигурационный файл для модуля Producer

```
"core": " AutomataTest",
  "name": "Producer",
  "networkCardId": 1,
  "packetQueueName": "inputQueue",
"packetBufferName": "inputBuffer",
  "fragmentQueueName": "fragQueue",
  "fragmentBufferName": "fragBuffer",
  "saveFullPackets": "true",
  "reader": {
    "isCycled": false,
    "useTimeStamps": false,
    "pcap file":
"/home/zakhar/Desktop/smeshariki localnetwork.pcap",
    "path": "./libprocess reader pcap file.so"
  },
  "defaultParser": "ETHER",
  "parsers": [
      "name": "CISCO_HDLC",
      "path": "./libprocess parser cisco hdlc.so"
    },
```

		8		10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				7.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
"name": "ETHER",
      "path": "./libprocess parser ether.so"
    },
      "name": "IP",
      "path": "./libprocess parser ip.so"
    },
      "name": "MPLS UNICAST",
      "path": "./libprocess parser mpls.so"
    },
      "name": "PPP",
      "path": "./libprocess parser ppp.so"
    },
      "name": "FR",
      "path": "./libprocess parser fr.so"
  ]
}
```

Параметрами, на которые стоит обратить внимание являются "pcap file", в котором указывается путь до файла, из которого будет производиться чтение, и выходные очереди, и буферы.

3.3. Конфигурационный файл для модуля StreamSelector

		8	000000	30 30-31
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
"packetBufferName": "inputBuffer",
"streamPacketQueueName": "streamPackets",
"streamSelectorsCount": 1,
"core": " AutomataTest"
}
```

Параметры, на которые стоит обратить внимание:

- streamPacketQueueName выходная очередь, в которую пересылаются поступившие пакеты с идентификатором потока
- signalQueueName входная очередь, из которой читаются сигналы на отбор
- queueName имя выходной очереди, куда попадают соответствующие отобранные пакеты

•

3.4. Конфигурационный файл для модуля PacketFilter

```
{
  "core": "AutomataTest",
  "name": "Filter",
  "packetFilterCount": 1,
  "packetQueueName": "streamPackets2",
  "packetBufferName": "inputBuffer",
  "addressAuto": "",
  "contextAuto": "accept context",
  "useDoubleJumps": false,
  "streamsCount": 10000,
  "automataPath": "Automata/example/",
  "outputs": [
    {
      "queueType": "PacketMessage",
      "queueName": "packetMessage",
      "reasonNum": 1,
      "criterionName": "FTP PASV PORT"
    }
}
```

3.5. Конфигурационный файл для модуля FTP_Extractor

```
{
  "core": "AutomataTest",
  "name": "ftp_extractor",
  "packetQueue": "packetMessage",
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81		The Many and		7
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
"packetBuffer": "inputBuffer",
  "pairSignals_merger": "pairSignals_merger",
  "SelectSignals_selector": "signals_selector",
  "pairSignals_converter": "pairSignals_converter"
}
```

Параметры, на которые стоит обратить внимание:

- pairSignals_merger очередь сигналов с информацией о связанности потоков
- SelectSignals_selector очередь сигналов на отбор
- pairSignals_converter очередь с сигналов с частичными признаками

3.6. Конфигурационный файл для модуля SignalConverter

```
{
  "core": "AutomataTest",
  "name": "SignalConverter",
  "maxSignalsCount": 1000,
  "streamsCount": 200000,
  "streamPacketsIn": "streamPackets",
  "streamPacketsOut": "streamPackets2",
  "packetBuffer": "inputBuffer",
  "signalsIn": "pairSignals_converter",
  "signalsOut": "signals_selector",
  "pairsOut": "pairSignals_merger",
  "hashlib_path": "./libprocess_hasher_src_port.so"
}
```

Параметры, на которые стоит обратить внимание:

- streamPacketsIn Входная очередь пакетов с идентификатором потока
- streamPacketsOut выходная очередь пакетов с идентификатором потока
- signalsIn Входная очередь сигналов с частичными признаками
- signalsOut Выходная очередь сигналов с полными признаками
- pairsOut Выходная очередь с информацией о связанности потоков

3.7. Конфигурационный файл для модуля StreamSaver

```
{
   "name": "StreamSaver",
   "core": "AutomataTest",
   "streamsCount": 200000,
   "maxPacketSize": 65550,
   "saveFullPackets": true,
   "nanoPrecision": true,
   "outputPath": "streams/",
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81		The Many and		7
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
"streamOut": "selectSignals_merger",
  "streamPacketsIn": "selectedFTPPackets",
  "packetBuffer": "inputBuffer"
}
```

Параметры, на которые стоит обратить внимание:

- outputPath относительный путь, куда будет сохранены рсар файлы
- selectedFTPPackets Входная очередь отобранных пакетов
- streamOut Выходная очередь сигналов с информацией о готовности потока к объединению.

•

3.8. Конфигурационный файл для модуля StreamMerger

```
{
    "name": "StreamMerger",
    "core": "AutomataTest",
    "maxStreamsCount": 100,
    "outputPath":
"/home/zakhar/Desktop/process3_qt/output/stream_saver/merged/",
    "inputPath":
"/home/zakhar/Desktop/process3_qt/output/stream_saver/streams/",
    "streamsIn": "selectSignals_merger",
    "pairSignalsIn": "pairSignals_merger"
}
```

Параметры, на которые стоит обратить внимание:

- streamsIn Bходная очередь сигналов с информацией о готовности потока к объединению.
- pairSignalsIn Входная очередь сигналов с информацией о связанности потоков
- inputPath путь до директории с сохраненными рсар файлами
- outputPath путь до директории куда будет сохранен объединенный рсар файл

3.9. Запуск программы

Для запуска программы необходимо открыть терминал, перейти в директорию проекта, открыть папку scripts и ввести

```
./start.py
```

Запуститься программа и веб интерфейс для взаимодействия с ней доступный по адресу

localhost:8080/control/AutomataTest/

Для запуска модулей нужно нажать на кнопку Reload all

	T ²	ľ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
RU.17701729.05.03-01 81					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	




Рисунок 1. Панель управление

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Сообщение оператору

Состав программной документации должен включать в себя следующие компоненты:

- 1) Техническое задание (ГОСТ 19.201-78)
- 2) Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78)
- 3) Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79)
- 4) Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79)
- 5) Текст программы (ГОСТ 19.401-78)

	Ī	Ī		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Приложение 1. Список используемой литературы

- 1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8. ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9. ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. М.: Изд-во стандартов, 1997.
- 11. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 12. ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 13. Джеймс Куроуз. Компьютерные сети. Нисходящий подход. // Джеймс Куроуз, Кит Росс 6-е изд., Москва, 2016

		8		55
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)		Всего листов	No	Входящий № сопроводит					
Изм.	Изменен	Заменен	Новых	Аннули рованх	(страниц в докум.)	документа	ельного докум. и дата	Подп.	Дата
<u> </u>									

	ľ	l ³		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата